

# Installation GlusterFS

stockage, glusterfs

## Install / configuration serveur

Nous installons les paquets serveur et client

```
sudo aptitude install glusterfs-server glusterfs-client rpcbind
```

Afin d'éviter que le réseau soit accessible depuis le WAN nous ajoutons ces lignes dans le fichier /etc/glusterfs/glusterd.vol

```
option transport.rdma.bind-address 192.168.100.30
option transport.socket.bind-address 192.168.100.30
option transport.tcp.bind-address 192.168.100.30
```



**Note importante :** Cette opération est à faire sur chaque noeud

Nous ajoutons le montage que nous allons utiliser dans /etc/fstab

```
/dev/mapper/vg_gluster-lv_gluster           /srv/gluster   ext4
auto,noatime,discard,acl 0                 0
```

nous activons le service et le démarrons

```
sudo systemctl enable glusterd
sudo systemctl start glusterd
```

Depuis le premier noeuds, nous ajoutons le second

```
sudo gluster peer probe node02.example.com
```

Pour vérifier le statut

```
sudo gluster peer status
```

Nous devrions avoir ce genre de retour

```
Number of Peers: 2

Hostname: node02.example.com
Uuid: ff5945e3-f7d2-4e83-baa6-effafe0fb6b5
State: Peer in Cluster (Connected)
```

Hostname: node03.example.com  
Uuid: d3afe542-87b5-46d8-8c5e-fe4a854c7a37  
State: Peer in Cluster (Connected)

Si vous souhaitez enlever un noeud



`sudo peer detach server-à-enlever`

Il ne doit pas y avoir de brick sur le serveur à retirer du cluster.

Nous créons le répertoire de partage

```
sudo mkdir /srv/gluster/web
```

Nous créons le volume

```
sudo gluster volume create webvol replica 3 transport tcp  
node01:/srv/gluster/web node02:/srv/gluster/web node03:/srv/gluster/web  
force
```

Nous démarrons le partage

```
sudo gluster volume start webvol
```

Pour vérifier que le volume est partagé

```
sudo gluster volume status
```

## Configuration client

### Montage simple

Nous montons le partage sur le premier serveur

```
sudo mount node01.example.com:/webvol /var/www -t glusterfs -o defaults
```

Nous montons le partage sur le second serveur

```
sudo mount node02.example.com:/webvol /var/www -t glusterfs -o defaults
```

Si tout est ok, nous pouvons ajouter le montage dans /etc/fstab

node01.example.com:/webvol	/var/www	glusterfs
----------------------------	----------	-----------

defaults,_netdev	0	0
------------------	---	---

## Montage résilient

Nous créons le fichier /etc/glusterfs/webvol.vol

```
sudo vi /etc/glusterfs/webvol.vol

volume remote1
  type protocol/client
  option transport-type tcp
  option remote-host node01.example.com
  option remote-subvolume /srv/gluster/web
end-volume

volume remote2
  type protocol/client
  option transport-type tcp
  option remote-host node02.example.com
  option remote-subvolume /srv/gluster/web
end-volume

volume remote3
  type protocol/client
  option transport-type tcp
  option remote-host node03.example.com
  option remote-subvolume /srv/gluster/web
end-volume

volume replicate
  type cluster/replicate
  subvolumes remote1 remote2 remote3
end-volume

volume writebehind
  type performance/write-behind
  option window-size 1MB
  subvolumes replicate
end-volume

volume cache
  type performance/io-cache
  option cache-size 512MB
  subvolumes writebehind
end-volume
```

Nous montons le partage manuellement

```
sudo mount /etc/glusterfs/webvol.vol /var/www -t glusterfs -o defaults
```

Si tout est ok, nous pouvons ajouter le montage dans /etc/fstab

/etc/glusterfs/webvol.vol			/var/www	glusterfs
defaults,_netdev	0	0		

## Liens

- [GlusterFS, système de fichier réseau synchronisé & redondant](#)
- [Mount a GlusterFS volume : more redundant mount example](#)
- [Glusterfs](#)
- [high availability storage with Glusterfs on Debian 8 with two nodes](#)

From:  
<https://wiki.grohub.org/> - **Grohub wiki**



Permanent link:  
<https://wiki.grohub.org/infrastructure/stockage/glusterfs/install?rev=1602330484>

Last update: **10/10/2020 11:48**